



```
gjenta 3 ganger
  gå 100 steg
  snu 120 grader
```




```
gjenta 7 ganger
  gå 100 steg
  snu 51.5 grader
```




```
gjenta 4 ganger
  gå 100 steg
  snu 90 grader
```




```
gjenta 8 ganger
  gå 100 steg
  snu 45 grader
```




```
gjenta 5 ganger
  gå 100 steg
  snu 72 grader
```




```
gjenta 9 ganger
  gå 100 steg
  snu 40 grader
```



```
gjenta 6 ganger
  gå 100 steg
  snu 60 grader
```




```
gjenta 72 ganger
  gå 10 steg
  snu 5 grader
```



```

når flaggen klikkes
  slett alt
  gå til x: 0 y: 0
  pek i retning 90
  sett pennfarge til rødt
  penn på
  gjenta 12 ganger
    gjenta 3 ganger
      gå 130 steg
      snu 120 grader
    snu 30 grader
  penn av
  
```



```

når flaggen klikkes
  slett alt
  gå til x: 0 y: 0
  pek i retning 90
  sett pennfarge til rødt
  penn på
  gjenta 3 ganger
    gjenta 5 ganger
      gå 50 steg
      snu 72 grader
    snu 120 grader
  penn av
  
```




```

når flaggen klikkes
  slett alt
  gå til x: 0 y: 0
  pek i retning 90
  sett pennfarge til rødt
  penn på
  gjenta 7 ganger
    gjenta 5 ganger
      gå 50 steg
      snu 72 grader
    snu 60 grader
  penn av
  
```



```

når flaggen klikkes
  slett alt
  gå til x: 0 y: 0
  pek i retning 90
  sett pennfarge til rødt
  penn på
  gjenta 7 ganger
    gjenta 3 ganger
      gå 130 steg
      snu 120 grader
    snu 30 grader
  penn av
  
```



```

    når flaggen klikkes
    slett alt
    gå til x: 0 y: 0
    pek i retning 90
    sett pennfarge til rødt
    penn på
    gjenta 10 ganger
    gjenta 5 ganger
    gå 50 steg
    snu 72 grader
    snu 36 grader
    penn av
  
```



```

    når flaggen klikkes
    slett alt
    gå til x: 0 y: 0
    pek i retning 90
    sett pennfarge til rødt
    penn på
    gjenta 15 ganger
    gjenta 36 ganger
    gå 10 steg
    snu 10 grader
    snu 24 grader
    penn av
  
```



```

    når flaggen klikkes
    slett alt
    gå til x: 0 y: 0
    pek i retning 90
    sett pennfarge til rødt
    penn på
    gjenta 15 ganger
    gjenta 5 ganger
    gå 50 steg
    snu 72 grader
    snu 24 grader
    penn av
  
```



```

    når flaggen klikkes
    slett alt
    gå til x: 0 y: 0
    pek i retning 90
    sett pennfarge til rødt
    penn på
    gjenta 5 ganger
    gjenta 36 ganger
    gå 10 steg
    snu 10 grader
    snu 72 grader
    penn av
  
```

